

Öğretmen Bilgisayarını Taşıma

Nasıl Yapılır?

ÖĞRETMEN BİLGİSAYARINI TAŞIMA


- Uygulama ve İzleme Sorumlusu Bilgisayarı (Ana Bilgisayar/Öğretmen Bilgisayarı) bozulduğunda bu bilgisayar yedek bilgisayarlardan birine taşımanız gerekir.

Bunun için:


- Daha kolay işlem yapmak için bilgisayara klavye ve fare bağlayın
- Yedek bilgisayara geçin (21 nolu veya 22 nolu)

1.ADİM (Kısayolu ayarlama) :


Ekranda açık olan sınav penceresini kapatın masaüstü görüntüsü aşağıdaki resimdeki gibi olmalıdır.



ESİNAV yazan
simgeye sağ
tıklayın ve
açılan menüden
özellikler
seçeneğine tıklayın




- ESINAV yazan simgeye sağ tıklayınca açılan menü:




- Açılan penceredeki **Hedef** yazan yerdeki yazının en sonundaki **.../sinav –kioks** kelimesinin soluna aşağıdaki resimdeki gibi **tme** ekleyin. (Adayların bilgisayarlarında tme yoktur yalnızca sınav vardır)
- **Tamam** düğmesine tıklayıp bu pencereyi kapatın.


2.ADIM (İP Numarasını ayarlama) :



Masaüstünde
en alttaki
görev
çubuğunun
sağ tarafındaki
internet
bağlantı
durumunuzu
gösteren
dünya
simgesine sağ
tıklayın



Gelen sayfada sol taraftaki **Ethernet** sekmesine tıklayın



- Sağ taraftaki Ethernet başlığı altındaki **simgeye** çift tıklayın

Bir veri ağını ayarlarsanız Windows, tarifeli bağlantı ayarını sınırlarını altında kalmanıza yardımcı olacak şekilde ayarlar.

Bu ağı üzerinde veri kullanımını denetlemeneye yardımcı olmak için bir veri ağı ayarlayın

IP ayarları

IP ataması:	El ile girilen
IPv4 adresi:	10.203.110.70
IPv4 alt ağı öneki uzunluğu:	26
IPv4 ağı geçidi:	10.203.110.65
IPv4 DNS sunucuları:	10.30.30.30 10.30.30.31

Düzenle

Özellikler

İP Ayarları başlığı
altındaki **düzenle**
düğmesine tıklayın

IPv4



Açık

IP adresi

10.203.110.70



Alt ağ önek uzunluğu

26

Ağ geçidi

10.203.110.65

- **IPv4** başlığı altındaki **ip adresi** yazan yerdeki en sondaki numarayı değiştirin (öğretmen bilgisayarının ip numarasının sonundaki sayı **70** 'dir.
- Buradaki sayıyı 70 yapın

Alt ağı örnek uzantısı

26

Ağı geçidi

10.203.110.65

Tercih edilen DNS

10.30.30.30

Alternatif DNS

10.30.30.31

IPv6

☒ Etkinleştir

Kaydet
düğmesine
basın

- Açık pencere kaldıysa kapatın
- Masaüstündeki ESINAV uygulama simgesine çift tıklayıp yönetici ekranını başlatın

İŞLEM TAMAM

**Sınav sonunda yaptığınız işlemleri
geri almayı unutmayın.**

**Salonda sizden sonra sınav varsa
görevlileri uyarın.**